

Инструкция по форматированию Рутокена и установке нового PIN-кода для клиентов, перешедших с системы ДБО Клиент-Банк.

1. Откройте меню «Пуск» и запустите «Панель управления Рутокен» (Рис.1) или дважды щелкните на соответствующий ярлык на Рабочем столе. Откроется главное окно Панели управления Рутокен (Рис.2).




Рис. 1




Рис. 2

2. Вставьте Рутокен в USB-разъем на вашем компьютере. Если он работает корректно, то кнопки «Ввести PIN-код» и «Информация» в Панели управления Рутокен станут активными (Рис.3).




Рис. 3

3. Нажмите на кнопку «Ввести PIN-код». Откроется окно для ввода PIN-кода (Рис.4).




Рис. 4

4. Переключите указатель на «Администратор» (Рис.5).




Рис. 5

5. Введите любой символ и нажмите «ОК». Появится предупреждение об ошибке (Рис.6)




Рис. 6

6. Нажмите «ОК». В главном окне Панели управления Рутокен станет активной кнопка «Форматировать...» (Рис.7).




Рис. 7

7. Нажмите кнопку «Форматировать...» (Рис.7). Появится окно Форматирование токена (Рис.8).




Рис. 8

8. Нажмите кнопку «Начать» (Рис.8). Откроется предупреждение (Рис.9)




Рис. 9

9. Нажмите «ОК» (Рис.9). Начнется процесс форматирования (Рис.10). По завершению процесса откроется окно (Рис.11).




Рис. 10




Рис. 11

10. Нажмите «ОК» (Рис.11). Откроется главное окно Панели управления Рутокен (Рис. 12)




Рис. 12

11. Нажмите на кнопку «Выйти» (Рис.12).
12. Нажмите на кнопку «Ввести PIN-код». Откроется окно для ввода PIN-кода. В поле «PIN-код» введите 12345678 и нажмите «ОК» (Рис.13).




Рис. 13

13. В главном окне Панели управления Рутокен Нажмите на кнопку «Изменить...» в разделе «Управление PIN-кодами» (Рис.14). Откроется окно изменения PIN-кода (Рис.15).




Рис. 14




Рис. 15

14. Введите новый PIN-код (Рис.16). Обратите внимание необходимо устанавливать сложный PIN-код длиной не менее 8 символов. После ввода PIN-кода Нажмите «ОК».




Рис. 16

15. Нажмите на кнопку «Выйти» (Рис.12).

Ваш Рутокен готов к работе!